


WindowsLive メール 2012 の新規設定方法

Windows Live メール 2012 の起動

スタート画面上でマウスポインターを動かし、画面下部に表示された「↓」をクリックします。



アプリ画面が表示されますので、「Windows Live メール」をクリックします。




[マイクロソフト サービス アグリーメント]の画面が表示されますので内容をよくご確認ください、内容に同意する時は「承諾」ボタンをクリックします。

表示されないときは、次の手順に進みます。




◆ Windows 7 の場合

[スタート]→[Windows Live メール]をクリックして、Windows Live メールを起動します。



2. アカウント追加

[アカウント]をクリックし、[電子メール]をクリックします。この画面が表示されないときは、次の手順に進みます。



3. 自分の電子メールアカウントを追加する

[自分の電子メールアカウントを追加する]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。入力が終わりましたら[次へ]をクリックします。

自分の電子メール アカウントを追加する
Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

新しい Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:

 パスワードを保存する(B)

表示名:

 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル

電子メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。
手動でサーバー設定を構成する(C)	チェックします。

4. サーバー設定を構成

[サーバー設定を構成]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。入力が終わりましたら[次へ]をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: 受信 (POP) サーバ名

ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: 送信 (SMTP) サーバ名

ポート: 587

認証が必要(A)

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する:
クリアテキスト

ログオンユーザー名:
メールアドレス

キャンセル 戻る 次へ

受信サーバー情報のサーバーアドレス	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
ログオンユーザー名	お客様のメールアドレスを入力します。
送信サーバー情報のサーバーアドレス	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
ポート	587 と入力します。
認証が必要(A)	チェックします。

5. 完了

完了画面が表示されますので、[完了]をクリックします。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

✓ *****@****.***.*** が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(F)